

127 018, Москва, Сушеvский вал, д. 18
Телефон: (495) 995 4820
Факс: (495) 995 4820
<http://www.CryptoPro.ru>
E-mail: info@CryptoPro.ru



<p>Средство Криптографической Защиты Информации</p>	<p>КриптоПро CSP Версия 4.0 R4 KC1 Приложение для создания TLS-туннеля</p>
---	--

ЖТЯИ.00087-03 93 03

Листов 10

2018 г.

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2018. Все права защищены.

Авторские права на средства криптографической защиты информации типа «КриптоПро CSP» и эксплуатационную документацию зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Настоящий документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 R4; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

1. Системные требования	3
2. Использование программы на операционной системе Windows	5
2.1. Установка службы stunnel.....	5
2.2. Настройка службы stunnel	5
2.2.1. Выбор варианта использования	5
2.2.2. Установка сертификатов.....	5
2.2.3. Запись сертификатов в файл.....	5
2.2.4. Формирование файла конфигурации	5
2.3. Запуск службы.....	7
2.4. Удаление службы	7
3. Использование программы в среде UNIX	7
3.1. Реализации stunnel	7
3.2. Настройка stunnel.....	7
3.2.1. Выбор варианта использования	7
3.2.2. Установка сертификатов.....	7
3.2.3. Запись сертификатов в файл.....	8
3.2.4. Формирование файла конфигурации	8
3.3. Запуск службы.....	9

Аннотация

Данный документ содержит общую информацию по использованию программного продукта «ЖТЯИ.00087-03 93 03. Приложение для создания TLS-туннеля», предназначенного для создания TLS защищенного соединения между клиентом и локальным (inetd-запускаемым) или удаленным сервером.

1. Системные требования

Windows

Включает программно-аппаратные среды:

- Windows XP¹ (x86);
- Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (x86, x64);
- Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016 (x64).

LSB Linux

Включает дистрибутивы Linux, удовлетворяющие стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.x:

- CentOS 4/5/6 (x86, x64);
- CentOS 7 (x86, x64, POWER, ARM, ARM64);
- Ось (OS-RT) (x64);
- ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) (x86, x64);
- Red OS (x86, x64);
- Fedora 27/28/29 (x86, x64, ARM);
- Oracle Linux 4/5/6 (x86, x64);
- Oracle Linux 7 (x64);
- OpenSUSE Leap 42, 15 (x86, x64, ARM, ARM64);
- AlterOS (x64);
- SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 (x86, x64);
- SUSE Linux Enterprise Server 12/15, Desktop 12/15 (x64, POWER, ARM64);
- Red Hat Enterprise Linux 4/5/6 (x86, x64);
- Red Hat Enterprise Linux 7 (x64, POWER, ARM64);
- Синтез-ОС.РС (x86, x64);
- ПК «СинтезМ-Клиент» в составе КП «ЗОС «СинтезМ» (x64);
- ПК «СинтезМ-Сервер» в составе КП «ЗОС «СинтезМ» (x64);
- КП «ОС «СинтезМ-К» (x64);
- Ubuntu 14.04/16.04 (x86, x64, POWER, ARM, ARM64);
- Ubuntu 18.04/18.10 (x86, x64);
- Linux Mint 17/18/19 (x86, x64);
- Debian 7/8/9 (x86, x64, POWER, ARM, ARM64, MIPS);
- ОС Лотос (x86, x64);
- Astra Linux Special Edition, Common Edition (x64, MIPS, Эльбрус);
- MCBCфера 6.3 Сервер (x64, ARM64).

Unix

Включает программно-аппаратные среды:

- ОС Эльбрус версия 3 (Эльбрус);
- ALT Linux 6/7 (x86, x64, ARM);
- Альт Сервер 8, Альт 8 СП Сервер (x86, x64, ARM, ARM64);
- Альт Рабочая станция 8, Альт Рабочая станция К 8, Альт 8 СП Рабочая станция (x86, x64, ARM, ARM64);
- ROSA Fresh, Enterprise Desktop, Enterprise Linux Server (x86, x64);

POCA ХРОМ/КОБАЛЬТ/НИКЕЛЬ (x86, x64);
FreeBSD 11, pfSense 2.x (x86, x64);
AIX 6/7 (POWER);
Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (x64).

Solaris

Включает программно-аппаратные среды:

Solaris 10 (sparc, x86, x64);
Solaris 11 (sparc, x64).

Sailfish

Включает программно-аппаратную среду:

SailfishOS 2.1.1.12 (ARMv7).

iOS

Включает программно-аппаратные среды:

Apple iOS 8.0/8.0.1/8.0.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2/8.3/8.4/8.4.1/9/9.0.1/9.0.2/9.1/9.2
/9.2.1/9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3/9.3.4/9.3.5/10/11/12 (ARMv7, ARM64).

Виртуальные среды

Microsoft Hyper-V Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 (x64);
Microsoft Hyper-V 8/8.1/10 (x64);
Citrix XenServer 7 (x64);
VMWare WorkStation 11/12/14/15 (x86, x64);
VMWare WorkStation Player 12/14/15 (x86, x64);
VMWare vSphere ESXi/Hypervisor 5.5/6.0/6.5/6.7 (x64);
Oracle VirtualBox 5.2 (x86, x64);
RHEV 4 (x64).

Примечания:

1. Версия POSReady.

2. Использование программы на операционной системе Windows

2.1. Установка службы stunnel

Установка делается путём запуска **stunnel.exe -install**

В дальнейшем служба для старта будет использовать файл stunnel.exe из той папки, откуда была проведена установка.

Перед установкой нужно выбрать режим работы службы, установить сертификаты и сформировать файл конфигурации (см. далее по тексту данного документа).

2.2. Настройка службы stunnel

2.2.1. Выбор варианта использования

Службу stunnel можно использовать либо в режиме клиента, либо в режиме сервера.

В режиме клиента stunnel принимает трафик от клиентского приложения, зашифровывает его и отправляет на сервер. На сервере трафик расшифровывается и передаётся конечному приложению или другой службе на этом сервере.

2.2.2. Установка сертификатов

Для работы службы в режиме сервера обязательно нужен сертификат аутентификации сервера. Сервер может требовать, а может не требовать сертификат клиента при соединении клиента с сервером.

Как на клиенте, так и на сервере нужно установить необходимые сертификаты:

- а) сертификат корневого Центра Сертификации (ЦС) – в хранилище «Доверенные корневые Центры Сертификации» локального компьютера;
- б) если сертификат сервера или клиента выдан на подчинённом ЦС - сертификаты всех подчиненных ЦС в цепочке должны быть установлены в хранилище «Промежуточные Центры Сертификации» локального компьютера;
- в) на сервере должен быть установлен сертификат сервера в хранилище «Личные» локального компьютера с привязкой к контейнеру закрытого ключа сервера;
- г) если сервер требует сертификат клиента – то на клиентском компьютере должен быть установлен сертификат клиента в хранилище «Личные» локального компьютера с привязкой к контейнеру закрытого ключа клиента

2.2.3. Запись сертификатов в файл

После установки сертификата сервера или клиента в хранилище нужно дополнительно сохранить этот сертификат в файл на диске (без закрытого ключа, без цепочки сертификатов (файл *.cer) в формате BASE64 или DER).

2.2.4. Формирование файла конфигурации

Далее приведены примеры файлов конфигурации клиента и сервера для следующей задачи. Клиент с компьютера com1 должен установить соединение с веб-сервером

(srv1.test.ru), причём трафик должен быть зашифрован и клиент должен быть аутентифицирован по сертификату.

В файл конфигурации заносятся следующие опции:

Параметр	Описание
debug	Уровень протоколирования.
output	Писать лог в file
service	Имя сервиса.
socket	Опции setsockopt() для сокета приема соединений, а так же для локального и удаленного сокетов.
Service-mode options.	
accept	Принимать соединения на host:port.
Cert	Сертификат в der кодировке. Соответствующий сертификат в хранилище должен иметь ссылку на закрытый ключ.
client	Режим клиента (удаленный сервис использует TLS/SSL).
connect	Соединять с удаленным сервером host:port
delay	Задержка для DNS запроса для 'connect' опции.
verify	Уровень проверки сертификата удаленного компьютера 0 — Игнорировать сертификат 1 — Проверять сертификат если есть 2 — Всегда проверять сертификат 3 — Проверять наличие сертификата в хранилище TrustedUsers

Далее приведены примеры файлов конфигурации для клиента и сервера для следующей задачи. Клиент с компьютера comp1 должен установить соединение с веб-сервером (srv1.test.ru), причём трафик должен быть зашифрован и клиент должен быть аутентифицирован по сертификату.

2.2.4.1. Пример файла конфигурации для сервера

```
output=c:\stun-srv\stun.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
accept=srv1.test.ru:1502
connect = srv1.test.ru:80
cert=C:\stun-srv\srvcer.cer
verify=2
```

2.2.4.2. Пример файла конфигурации для клиента

```
output=c:\stun-cli\stun.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
client = yes
accept=comp1:1500
connect = srv1.test.ru:1502
cert=C:\stun-cli\clicer.cer
verify=2
```

2.3. Запуск службы

Запуск, останов и изменение параметров службы запускаются через стандартную оснастку управления службами (services.msc).

2.4. Удаление службы

Удаление службы делается путём запуска **stunnel.exe -remove**

3. Использование программы в среде UNIX

3.1. Реализации stunnel

Существует две реализации службы stunnel: с использованием библиотеки pthread и с использованием fork, бинарные файлы называются stunnel_thread и stunnel_fork соответственно. Stunnel с использованием fork возможно использовать только с КриптоПро CSP исполнение KC2.

3.2. Настройка stunnel

3.2.1. Выбор варианта использования

Службу stunnel можно использовать либо в режиме клиента, либо в режиме сервера.

В режиме клиента stunnel принимает трафик от клиентского приложения, зашифровывает его и отправляет на сервер. На сервере трафик расшифровывается и передаётся конечному приложению или другой службе на этом сервере.

3.2.2. Установка сертификатов

Установка сертификатов производится при помощи утилит certmgr и cryptsp из состава КриптоПро CSP.

Для работы службы в режиме сервера обязательно нужен сертификат аутентификации сервера. Сервер может требовать, а может не требовать сертификат клиента при соединении клиента с сервером.

Как на клиенте, так и на сервере нужно установить необходимые сертификаты:

а) сертификат корневого Центра Сертификации (ЦС) – в хранилище *ROOT*;
`/opt/cproccsp/bin/<архитектура>/certmgr -inst -file root.cer -store ROOT`

б) если сертификат сервера или клиента выдан на подчинённом ЦС - сертификаты всех подчинённых ЦС в цепочке должны быть установлены в хранилище *CA*;

```
/opt/cproscsp/bin/<архитектура>/certmgr -inst -file ca.cer -store CA
```

в) на сервере должен быть установлен сертификат сервера в хранилище My (текущего пользователя или локального компьютера) с привязкой к контейнеру закрытого ключа сервера;

```
/opt/cproscsp/bin/<архитектура>/certmgr -inst -file server.cer -cont '\\.\HDIMAGE\server'
```

г) если сервер требует сертификат клиента – то на клиентском компьютере должен быть установлен сертификат клиента в хранилище My (текущего пользователя или локального компьютера) с привязкой к контейнеру закрытого ключа клиента.

```
/opt/cproscsp/bin/<архитектура>/certmgr -inst -file client.cer -cont '\\.\HDIMAGE\client'
```

3.2.3. Запись сертификатов в файл

После установки сертификата сервера или клиента в хранилище нужно дополнительно сохранить этот сертификат в файл на диске в формате DER.

Если сертификат в виде файла отсутствует, его можно сохранить из хранилища или из контейнера при помощи утилиты certmgr из состава КриптоПро CSP.

```
/opt/cproscsp/sbin/<архитектура>/certmgr -expr -dest server.cer -cont '\\.\HDIMAGE\server'
```

3.2.4. Формирование файла конфигурации

Параметр	Описание
chroot	Каталог вызова функции chroot(), которая вызывается после разбора конфигурационного файла stunnel.
debug	Уровень протоколирования.
foreground	foreground режим.
output	Писать лог в file, а не в syslog.
Pid	Файл для сохранения pid.
service	Имя сервиса.
Setgid	Выполняется setgid() в эту группу.
Setuid	Выполняется setuid() под этого пользователя
socket	Опции setsockopt() для сокета приема соединений, а так же для локального и удаленного сокетов.
Service-mode options.	
accept	Принимать соединения на host:port.
cert	Сертификат в der кодировке. Соответствующий сертификат в хранилище должен иметь ссылку на закрытый ключ.
client	Режим клиента (удаленный сервис использует TLS/SSL).
connect	Соединять с удаленным сервером host:port
delay	Задержка для DNS запроса для 'connect' опции.
local	Интерфейс, который должен быть использован для соединения с удаленным хостом.

Verify	Уровень проверки сертификата удаленного компьютера 0 — Игнорировать сертификат 1 — Проверять сертификат если есть 2 — Всегда проверять сертификат 3 — Проверять наличие сертификата в хранилище TrustedUsers
--------	--

Для более подробного описания опций и примеров их использования используйте команду **man stunnel**

Далее приведены примеры файлов конфигурации клиента и сервера для следующей задачи. Клиент с компьютера *comp1* должен установить соединение с веб-сервером (*srv1.test.ru*), причём трафик должен быть зашифрован и клиент должен быть аутентифицирован по сертификату.

3.2.4.1. Пример файла конфигурации для сервера

```
pid=/var/opt/cproscsp/tmp/stunnel_serv.pid
output=/var/opt/cproscsp/tmp/stunnel_serv.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
accept=srv1.test.ru:1502
connect = srv1.test.ru:80
cert=/etc/stunnel/server.cer
verify=2
```

3.2.4.2. Пример файла конфигурации для клиента

```
pid=/var/opt/cproscsp/tmp/stunnel_cli.pid
output=/var/opt/cproscsp/tmp/stunnel_cli.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
```

```
[https]
client = yes
accept=comp1:1500
connect = srv1.test.ru:1502
cert=/etc/stunnel/client.cer
verify=2
```

Описание всех доступных в конфигурационном файле опций можно найти, вызвав в консоли **man stunnel**

3.3. Запуск службы

Запуск службы производится командой
/opt/cproscsp/sbin/<архитектура>/stunnel_thread "путь к файлу конфигурации"

Для остановки необходимо завершить процесс *stunnel*.